

Barcode	Taste/Key	Befehl	Action
20		Bezahlen ohne Belegdruck	Pay without printing
21		Bild von Kamera 1 aufnehmen	Capture picture from camera 1
22		Kamera 1 anzeigen	Show camera 1
23		Bild von Kamera 2 aufnehmen	Capture picture from camera 2
24		Kamera 2 anzeigen	Show camera 2
25		Kundenlabel drucken (aktueller Kunde)	Print customer label (current customer)
26		Artikel Kopie aus Datenbank Hersteller	Copy article from manufacturer database
27		Artikel Neu aus Datenbank Hersteller	Create article from manufacturer database
31		1 Stunde	1 Hour
32		2 Stunden	2 Hours
33		3 Stunden	3 Hours
34		4 Stunden	4 Hours
35		5 Stunden	5 Hours
36		6 Stunden	6 Hours
41		7 Tage / 1 Woche	7 Days / 1 Week
42		14 Tage / 2 Wochen	14 Days / 2 Weeks
43		21 Tage / 3 Wochen	21 Days / 3 Weeks
44		28 Tage / 4 Wochen	28 Days / 4 Weeks
45		35 Tage / 5 Wochen	35 Days / 5 Weeks
46		42 Tage / 6 Wochen	42 Days / 6 Weeks
47		49 Tage / 7 Wochen	49 Days / 7 Weeks
48		56 Tage / 8 Wochen	56 Days / 8 Weeks
49		Saison entsprechend sr.ini Einstellung : SaisonLimitDays & SaisonDayUntil	Saison based on sr.ini setting : SaisonLimitDays & SaisonDayUntil
50		Gruppe automatisch	Group automatic
51		Gruppe standard	Group standard
52		Gruppe benutzerdefiniert	Group userdefined
53		Gruppe benutzerdefiniert	Group userdefined
54		Gruppe benutzerdefiniert	Group userdefined
55		Gruppe benutzerdefiniert	Group userdefined
56		Gruppe benutzerdefiniert	Group userdefined
57		Gruppe benutzerdefiniert	Group userdefined
58		Gruppe benutzerdefiniert	Group userdefined
59		Gruppe benutzerdefiniert	Group userdefined

Barcode	Taste/Key	Befehl	Action
60	F4	Speichern	Save
61		Lieferscheine für Ausgaben, Rücknahmen und Verkauf. Wahlweise mit Preisen	Delivery note for open rentals, returns and sales. Optionally with prices
62		Kundenlabel drucken für Haupt- und Unterkunden, wenn Customize Key=403 aktiv ist.	Print main- and subcustomer labels if Customize Key=403 is active.
63		Service-label drucken wenn im Ordner Verkauf	Print service label if in folder Sale
64		Depot label drucken	Print depot label
65		Schulkarte drucken wenn im Ordner Verkauf oder Ausgabe	Print Schoolcard if in folder Sale or Distribution
66		Alle Vermietlabel drucken wenn im Ordner Ausgabe	Print all rental labels if in folder Distribution
67		Auf Set prüfen	Check for package
68		Kunden zusammenführen	Merge customers
69		Buchungsrichtung Vermietung	Switch active booking direction to Rental
70		Buchungsrichtung Chronik	Switch active booking direction to Chronicle
71		1 Tag	1 Day
72		2 Tage	2 Days
73		3 Tage	3 Days
74		4 Tage	4 Days
75		5 Tage	5 Days
76		6 Tage	6 Days
77		7 Tage	7 Days
78		8 Tage	8 Days
79		9 Tage	9 Days
80		10 Tage	10 Days
81		11 Tage	11 Days
82		12 Tage	12 Days
83		13 Tage	13 Days
84		Beleg auf 2. Drucker ausgeben	Print receipt on printer 2
85		Wechselt auf den Ordner Ausgabe, markiert alle Buchungen und öffnet die Multi-Ändern-Maske	Change to folder Distribution, select all bookings and open the multi-change-mask
86		Öffnet die Kunden-Auswahl-Maske	Opens the customer selection mask
87		Verleih tauschen	Rental exchange
88	F3	Suche nach Barcode oder Seriennummer	Search for barcode or serial number

Barcode	Taste/Key	Befehl	Action
89		Buchungsrichtung Verkauf	Switch active booking direction to Sale
90		Buchungsrichtung Ausgabe	Switch active booking direction to Distribution
91		Buchungsrichtung Zurücknahme	Switch active booking direction to Return
92	TAB		
93	ENTER		
94	F9	Beleg auf 1. Drucker ausgeben	Print receipt on printer 1
95		Buchungsrichtung Reservierung	Switch active booking direction to Reservation
96	F6	Unterkunden anlegen Artikel/Modell kopieren	Create sub customer Copy article/model
97	F5	Neu	New
98	F9	Buchungsauszug kompett drucken auf Drucker 1	Print all bookings on printer 1
99	ESC	Abbruch	Escape

### SkiModul / Ski Module

#### Größe / Height

SR01		000-148cm	
SR02		149-157cm	
SR03		158-166cm	
SR04		167-178cm	
SR05		179-194cm	
SR06		195 + cm	

### Skifahrer Typ / Skier Type

(Bezug ISO8061 / Kategorien ISO11088 – Referring ISO8061 / Categories ISO11088)

SR07		I	
SR08		II	
SR09		III	
SR10		3+	
SR11		1-	

### Alter / Age

(Bezug ISO8061 / Kategorien ISO11088 – Referring ISO8061 / Categories ISO11088)

SR12		0-9	
SR13		10-49	
SR14		50 +	
		50-59	
		60-69	
		70 +	
		0-15	

Barcode	Taste/Key	Befehl	Action
		16-17	
		18-50	
		51-60	
		61 +	

### Gewicht / Weight

(Bezug ISO8061 / Kategorien ISO11088 – Referring ISO8061 / Categories ISO11088)

<b>SR15</b>		10-13kg	
<b>SR16</b>		14-17kg	
<b>SR17</b>		18-21kg	
<b>SR18</b>		22-25kg	
<b>SR19</b>		26-30kg	
<b>SR20</b>		31-35kg	
<b>SR21</b>		36-41kg	
<b>SR22</b>		42-48kg	
<b>SR23</b>		49-57kg	
<b>SR24</b>		58-66kg	
<b>SR25</b>		67-78kg	
<b>SR26</b>		79-94kg	
<b>SR27</b>		95 + kg	

### Sohlenlänge / Solelength

(Bezug ISO8061 / Kategorien ISO11088 – Referring ISO8061 / Categories ISO11088)

<b>SR30</b>		000-250mm	
<b>SR31</b>		251-270mm	
<b>SR32</b>		271-290mm	
<b>SR33</b>		291-310mm	
<b>SR34</b>		311-330mm	
<b>SR35</b>		330 + mm	

### Snowboard

<b>SR36</b>		Goofy	
<b>SR37</b>		Regular	
<b>SR38</b>		Duck	

### Bindung

<b>SR41</b>		Rossignol Axial	
<b>SR42</b>		Rossignol FTX	
<b>SR43</b>		Salomon Synchro Center	
<b>SR44</b>		Salomon Synchro Rental	
<b>SR45</b>		Tyrolia Adults	
<b>SR46</b>		Tyrolia Children	
<b>SR47</b>		Marker Demo	

Barcode	Taste/Key	Befehl	Action
SR48		Marker Rental	
SR49		Fritschi Diamir	
SR50		Fritschi Rave	
SR51		Fritschi SB	
SR52		Burton SI	
SR53		Marker Speed-Point	
SR54		Atomic Centro 3.10	
SR55		Atomic Centro 4.12	

### Sohlenlänge in mm / Sole length in mm

Direkte Werteingabe / direct input as measured in mm

SR190		190mm	
SR191		191mm	
...		...	
SR360		360mm	
SR001		Öffnet Z-Maske	Opens Z-Mask
...		Ab SR190 bis SR360 Sohlenlänge in mm setzen	From SR190 to SR360 set sole length in mm
SR360			

### Flexible Texteingabe im Infofeld / Flexible text input for the info field

Basierend auf sr.ini Einstellungen / Based on sr.ini settings

SR1000		Festgelegte Kurztexte im Kunden Infofeld hinterlegen. Diese können im Abschnitt [TextInfo] den Variablen SR1000-SR1098 zugewiesen werden	Add fixed short text to the customer info field. These can be assigned to variables SR1000-SR1098 in section [TextInfo]
...			
SR1098			
SR1099		Löscht den Inhalt des Infofeldes	Clears the content of the info field

### Service / Chipservice

SRCHIPSERVICE		Öffnet Service Fenster	Opens service window
SRSERVICE01		Service 01 bis Service 20	Defined service 01 to service 20
...			
SRSERVICE20			

### Diverse / Other

D01		Depot mit korrespondierender Modell Nummer vermieten	Rent depot with the corresponding Model ID
...			
D99		Wenn die Modell ID=ID01 ist entspricht der Barcode D01	The barcode for Model ID=ID01 is D01
D11X		Depot Buttons 1-5 für Sets direkt vermieten	Direct rental of set depots 1-5
D12X			
D13X			
D14X			
D15X			

<b>Barcode</b>	<b>Taste/Key</b>	<b>Befehl</b>	<b>Action</b>
<b>IE</b>		Startet den standard Webbrowser	Start standard web browser
<b>WORD</b>		Startet Microsoft Word	Start Microsoft Word
<b>EXCEL</b>		Startet Microsoft Excel	Start Microsoft Excel
<b>EDITOR</b>		Startet den Editor	Start Editor
<b>EMAIL</b>		Öffnet eine neue Email mit dem standard Emailprogramm	Opens a new email with the standard email program
<b>SRBONUS</b>		Bonus des Kunden prüfen und Status anzeigen	Check customer bonus and show status
<b>SRCLIENT</b>		Wechselt zum Tageskunden	Change to daily customer
<b>SRCLIENTCARD</b>		Öffnet die Kundendaten Maske	Opens the customer data window
<b>SRCODE1</b>		Barcode Sequenz ausführen.	Execute barcode sequence.
...		Sektion [SrCode] in der sr.ini.	Section [SrCode] in sr.ini.
<b>SRCODE9</b>			
<b>SRCODEX1</b>		Barcode Sequenz mit SrCode.exe ausführen.	Execute barcode sequence with SrCode.exe.
...			
<b>SRCODEX9</b>		Sektion [SrCode] in der sr.ini.	Section [SrCode] in sr.ini.
<b>SRCOUNT0</b>		Versicherung in Prozent für die Buchung(en)	Insurance in percent for the booking(s)
...			
<b>SRCOUNT99</b>			
<b>SRDIS1</b>		Rabatt in Prozent für die Buchung(en)	Discount in percent for the booking(s)
...			
<b>SRDIS100</b>			
<b>SRDSV</b>		DSV Ski Versicherung	DSV Ski insurance
<b>SRFAMILY</b>		Familien Rabatt prüfen	Check family discount
<b>SRINFO</b>		Den Cursor in das Kunden Infofeld setzen	Set cursor to the customer info field
<b>SRISO</b>		ISO Prüfliste öffnen	Open ISO checklist
<b>SRISR</b>		Intersport Repository Kundensuche	Customer search in the Intersport Repository
<b>SRMAIN</b>		Wechsel zum Hauptkunden des angezeigten Kunden	Change to main customer for the shown customer
<b>SRMINISKI</b>		Überprüfung auf MiniSki	Check for Miniski
<b>SRNOMINISKI</b>		Überprüfung auf MiniSki abschalten. Wird nach einer Vermietung automatisch wieder aktiviert	Disable check for MiniSki. Will be activated automatically again after a rental
<b>SRNOREFRESH</b>		Buchungsliste wird beim Kunden nicht aktualisiert/eingelesen	Do not refresh/read the booking list of the customer
<b>SROM</b>		S R Office Datenbankauswahl öffnen	Open S R Office database selection
<b>SRPRINTZ</b>		Vorhandenen Kundenlaufzettel drucken	Print existing customer slip
<b>SRREFRESH</b>		Buchungsliste wird beim Kunden aktualisiert/eingelesen	Refresh/read the booking list of the customer
<b>SRSIGN</b>		Unterschriftenfenster öffnen	Open signature window

Barcode	Taste/Key	Befehl	Action
<b>SRKISCHOOL</b>		Waldhart SkiSchool Software abfragen	Ask Waldhart SkiSchool Software
<b>SRSMS</b>		SMS Fenster öffnen	Open SMS window
<b>SRSTAFFOFF</b>		Schaltet den Standard Mitarbeiter aus	Turn off the default employee function
<b>SRSTAFFON</b>		Setzt den Standard Mitarbeiter, auf den immer nach dem Kassieren gewechselt wird (Mitarbeitername wird in grün angezeigt)	Selects the default employee to switch to after cashing (employee name will be shown green)
<b>SRSUPPOT</b>		Startet die Teamviewer Supportanwendung	Start Teamviewer support application
<b>SRTRIAL</b>		Trial Modus starten	Start trial mode
<b>SRTWOFORONE</b>		Rabatt für SrTwoForOne zuweisen	Assign discount for SrTwoForOne
<b>SRSTART</b>		Zeige Datenbankpflege-Maske	Show database maintenance-window

**SrQ**

<b>SRQ / SRQSET</b>		Setzt den Kunden in die Queue	Set customer in queue
<b>SRQDELETE</b>		Kunde aus Queue entfernen	Remove customer from queue
<b>SRQGET</b>		Holt nächsten Kunden aus der Queue für den Arbeitsplatz	Get next customer from queue for this workplace
<b>SRQGET1</b> <b>SRQGET2</b> <b>SRQGET3</b>		Nächsten Kunden für die Kategorien 1-3 aus der Queue holen. Unabhängig davon, welche Zuweisung die Arbeitsstation hat	Get next customer for categories 1-3 from queue. Independent which association the workplace has
<b>SRQOTHER</b>		Kunde in Queue für „Andere“	Put customer in queue for "Diverse"
<b>SRQPAPER</b>		Ruft den nächsten Abriss-Kunden für SrQ auf	Gets the next talon customer for SrQ
<b>SRQSB</b>		Kunde in Queue für Snowboard	Put customer in queue for snowboard
<b>SRQSEQ1</b> ... <b>SRQSEQ20</b>		Ruft die in der sr.ini zugewiesene „Set“ Sequenz auf	Start the „Package“ sequence assigned in sr.ini
<b>SRQSKI</b>		Kunde in Queue für Ski	Put customer in queue for ski
<b>SRQUS</b>		USA Ausgabe-Regal Fenster öffnen	Open USA distribution rack window